

Subox 企业云盘 管理员使用说明

2017. 08. 11

一. 产品说明

华云 Subox 企业云盘管理员目前支持在 web 端对企业内用户的角色进行管理，其他操作权限同普通用户，基本操作参见文档“Subox 企业云盘用户使用说明”。

二. 用户管理

2.1 Web 登录



图 1

在登录页面输入用户名密码，即可登录云盘系统。

2.2 进入管理界面




图 2

登录后进入图 2，点击用户即可即可进入管理界面，见图 3。




图 3 系统管理员权限下用户管理

2.3 用户管理

华云 Subox 企业云盘的用户分为三类：

- 1、系统管理员

拥有该系统的最高权限，包括群组管理，用户管理，用户存储限额管理等。

2、群组管理员

某个特定群组的管理员，可以对群组内的用户进行管理。

3、普通用户

无管理功能，主要是云盘功能的使用者。

用户名	全名	密码	组	组管理员	已使用	配额
admin	admin	admin	无	777 KB	无限
appletest	appletest	无	无	33 KB	无限
caishunzhi	caishunzhi	无	无	36.6 MB	无限
duwanqing	duwanqing	admin	无	0 B	无限
lisi	李四	testgroup	无	0 B	无限
liubinjie	liubinjie	admin	无	18.7 MB	无限
tester	tester	testgroup	无	18.1 MB	无限
testleader	testleader	testgroup	testgroup	0 B	无限

图 4 系统管理员管理

主要功能包括：

(1) 创建用户

在 处输入用户名，密码，群组名，点击创建即可创建一个新用户。

注意：

- 1) 用户名必须唯一；
- 2) 密码至少为 8 位，必须包含大小字母，并且不能为常见的容易被破解的密码。

(2) 用户信息管理

用户信息管理包括对用户的密码和全面，群组，角色，配额进行管理。需要说明的是：

1) 群组设置。

可以将用户添加到任意一个或多个群组，并且如果用户被添加到 admin 群组，则被赋予系统管理员权限。


2) 角色设置。

可以将用户设置为一个或多个群组的群组管理员。

3) 配额设置。

可以给用户设置任意存储配额，作为该用户可使用的存储量最大值。

(3) 删除用户

将鼠标移动到某个用户名上,点击用户名后面的回收站图标 ,即可删除用户。系统默认的 admin 用户不能被删除。

2.4 群组管理

在群组管理区可以进行群组的管理，见下方图 5。



图 5

主要功能包括：

(1) 添加群组

点击“添加组”即可添加一个新的群组，群组往往被用做一系列用户的集合，在文件/文件夹进行协作共享时可以对整个群组赋予一定权限，效果等同于对于群组内所有用户赋予相对于的权限。

1) 群组名编辑

点击群组名后面的  即可修改群组名。

2) 群组删除

点击群组名后面的  即可删除群组。

注意：

- 1) 系统自动生成的管理员群组不能进行编辑和删除；
- 2) 管理员群组即为 admin 群组，里面的所有用户均为系统管理员；
- 3) 所有人群组里包含了所有用户。